

SendMail - dokumentace k programu

Konfigurační soubor „sendmail.cfg“ musí být uložen v pracovním adresáři programu SendMail.

Parametry při spuštění

/m:1 – program bude spuštěn a synchronizace proběhne pouze jednou

Konfigurační parametry

Parametr	Popis
SMTP SERVER	Adresa počítače, na kterém běží NCP-SMTP služba
SMTP PORT	Port SMTP serveru. Default = 25
TO ADDRESS	Adresa příjemce mailu, podle této adresy a adresy odesílatele se mail zařadí pro zpracování
TO NAME	Jméno příjemce
FROM ADDRESS	Adresa odesílatele
FROM NAME	Jméno odesílatele
WORKING DIR	Adresář, který je prohledáván a odesílán na SMTP server
SEND DELAY	Prodleva mezi odesláním jednotlivých mailů. Výchozí hodnota je 250. Zadává se v ms.
TIMER	Interval opakování prohledávání. Zadává se v ms
INIT TIME	V tento čas bude automaticky odeslán na příkaz init, který provede kontrolu synchronizace. Zadává se ve formátu hh:mm
MAX FILE SIZE	Maximální velikost odesílaných souborů. Větší soubory nebudou synchronizovány. Hodnota 0 znamená, že budou odeslány všechny soubory. Zadává se v bytech
SEARCH MASK	Maska pro prohledávání. Odeslány budou pouze soubory, které masce odpovídají. Zadává se ve formátu masky pro DOS. Zástupný znak * znamená libovolné znaky a znak ? znamená jeden libovolný znak. Může zde být uvedeno více masek, které jsou oddělené znakem (pipe)

Příklad konfiguračního souboru

```
SMTP SERVER=smtp.provider.cz
SMTP PORT=25
TO ADDRESS=ncp@televize.cz
TO NAME=NCP server
FROM ADDRESS=zakaznik@firma.cz
FROM NAME=Phoebe Centre
WORKING DIR=C:\SendMail\Soubory
SEND DELAY=2000
TIMER=2000
```

INIT TIME=15:56
MAX FILE SIZE=0
SEARCH MASK=1*.*|2*.pg